


SSL VPN 사용자 매뉴얼

1. 시스템 접속




1) 인터넷 브라우저 주소 입력창에
https://202.31.143.1:8442 를 입력 후 엔터


2) Client 항목의 SSL-VPN 클라이언트
파일을 다운로드 후 실행

코러스에서 제공하는 SSL VPN과는 동시에 실행이 불가
하오니, 교내 SSL VPN사용 시 KORUS SSL VPN은
종료 해 주십시오


2. 클라이언트 설치




1) 사용자 계정 컨트롤 항목 발생 시
"예" 를 클릭하여 진행 합니다.



2) "Next" 를 클릭하여 진행 합니다.




3) "Next" 를 클릭하여 진행 합니다.




4) "Install" 을 클릭하여 진행 합니다.

2. 클라이언트 설치




5) "Next" 를 클릭하여 진행 합니다.




6) "Finish" 를 클릭하여 설치 완료 합니다.

2. 시스템 로그인



1. 바탕화면에 생성 된 SNIPER SSL 프로그램을 실행 합니다.



2. 접속 URL에는 202.31.143.1을 입력 하시고
부여 받은 ID와 비밀번호를 입력 하여 로그인 합니다.
부여 받은 ID가 없다면, 정보전산원으로 연락 하셔서
ID를 부여 받으셔야 합니다.

3. 사용 방법



2. 로그인이 완료 되면 위와 같이 창이 뜹니다.

4. 원격 데스크톱 설정 방법



1. 원격지에서 SSL VPN 접속 후 원격 데스크톱 사용을 위해서는 미리 교내에 있는 PC에 접근이 가능하도록 설정이 필요합니다.

교내의 PC 윈도우 버튼 오른쪽 클릭 -> 시스템 클릭

4. 원격 데스크톱 설정 방법



설정

홈

설정 검색

시스템

디스플레이

소리

알림 및 작업

집중 지원

전원 및 절전

저장 공간

태블릿 모드

멀티태스킹

PC에 화면 표시

공유 환경

클립보드

원격 데스크톱

정보

원격 데스크톱

원격 데스크톱

원격 데스크톱을 통해 Microsoft 원격 데스크톱 클라이언트(Windows, Android, iOS 및 macOS용)를 사용하여 원격 장치에서 이 PC에 연결하고 제어할 수 있습니다. 이 PC에서 직접 작업하는 것처럼 다른 장치에서도 작업이 가능합니다.

원격 데스크톱 활성화

켜짐

사용자 계정

이 PC를 원격에서 액세스할 수 있는 사용자 선택

질문이 있나요?

도움말 보기

Windows를 개선하고 싶나요?

피드백 보내기

원격 데스크톱 설정

원격 데스크톱을 활성화하시겠습니까?

사용자 계정에서 선택한 다른 사용자는 이 PC에 원격으로 연결할 수 있습니다.


확인 취소

2. 설정 창에서 원격 데스크톱 메뉴 클릭
-> 원격 데스크톱 활성화 버튼 클릭
-> 활성화를 묻는 창에서 "확인" 클릭

설정을 완료 하셨다면 원격 접속 설정은 마무리 된 것입니다.

교외에서 원격 접속 시 IP주소가 필요하니 본인 PC의 IP주소를 꼭 알아두시기 바랍니다.

5. 원격 데스크톱 접속 방법




1. 교내 PC의 설정을 완료 하셨다면,
원격지에서 SSL VPN 로그인 완료 후 접근이 가능 합니다.
윈도우 버튼 오른쪽클릭 -> 실행 클릭

5. 원격 데스크톱 접속 방법

★중요★

원격데스크톱으로 PC에 접속 할 경우 접속 할 PC는 반드시 켜져 있어야 합니다.
PC주변에 계신 분에게 요청 하셔서 PC를 켜 주십시오.

원격 데스크톱 사용이 끝나면 원격 조종중인 PC에서 시스템 종료를 해 주셔야만 PC가 종료되며,
PC주변에 계신 분에게 PC가 정상적으로 OFF되었는지 확인 해 주십시오.




2. 실행 창 뜨면 mstsc 입력 후 확인 클릭



3. 빈 칸에 접속 할 교내 PC의 IP주소 입력

5. 원격 데스크톱 접속 방법



Windows 보안

사용자 자격 증명 입력

이 자격 증명은 2023.11.15에 연결할 때 사용됩니다.

사용자 이름

암호


☐ 기억

다른 옵션 선택

다른 계정 사용

확인 취소

4. 사용자 자격증명 입력 시
"다른 옵션 선택" 클릭 후 "다른 계정 사용" 클릭
이후 사용자 이름 및 암호 입력 (PC의 계정 입력)



원격 데스크톱 연결

원격 컴퓨터의 ID를 확인할 수 없습니다. 연결하시겠습니까?

보안 인증서 문제로 인해 원격 컴퓨터를 인증할 수 없습니다. 계속 진행하면 안전하지 않을 수 있습니다.

인증서 이름

원격 컴퓨터의 인증서에 있는 이름:
DESKTOP-123456

인증서 오류

원격 컴퓨터의 인증서 유효성을 검사하는 동안 다음 오류가 발생했습니다.

이 인증서는 신뢰할 수 있는 인증 기관에서 발급되지 않았습니다.

이러한 인증서 오류가 발생해도 연결하시겠습니까?


☐ 이 컴퓨터로의 연결을 다시 묻지 않음(N)

인증서 보기(V)...


예(Y) 아니요(N)

5. 원격 컴퓨터 ID 확인 관련 창 뜨는 경우
"예" 를 눌러 접속 진행

6. SSL VPN 접속 해제 방법




1. PC 화면 우측 하단의 화살표 클릭




2. SSL VPN 프로그램 아이콘 우측 클릭

6. SSL VPN 접속 해제 방법



3. 끝내기 를 클릭하여 접속 종료



4. 프로그램 종료 확인